

Free Student License のライセンス認証を行いたい。

FAQ 種別： インストール
対象製品： ERDAS IMAGINE Core
利用機能： Geospatial Licensing Wizard
備考： この FAQ は 2022 (Version 16.7.0000 Build 1416) で作成しています。
対象ライセンスは Essentials です。

■ Free Student License とは

Free Student License とは、学生様に授業でご利用頂くための無償ライセンスのことです。教育機関向けパッケージ製品「Remote Sensing for EDU」を 5 ライセンスご契約頂く毎に、Free Student License を最大 125 ライセンス発行することが可能です。発行上限は 500 ライセンスとなっています。

■ Free Student License のライセンス管理形態について

Free Student License は、ノードロックと呼ばれるタイプのライセンスで、特定の一台の PC に対してのみ割り当てることが可能となっています。ネットワークで繋がっている他の PC にライセンスを共有することはできません。

また、ライセンスを発行する際は、Activation ID または Composite ID のいずれかの管理形態をお選び頂くことが可能です。インターネットに接続できない環境のお客様を除いて、原則 Activation ID でのライセンス提供となります。

- Activation ID とは、開発元の HEXAGON 社が発行する ID のことです。この ID を指定して HEXAGON 社のサーバーに接続し、認証を行うため、ライセンス認証時のみは PC がインターネットに接続されている必要があります。
- Composite ID とは、各 PC に固有の ID のことです。Activation ID がご利用頂けないお客様（インターネットに接続できない環境など）の場合に Composite ID ライセンスを発行させていただきます。

■ 事前準備

- ① ERDAS IMAGINE をインストールします。
 - ・ インストーラは、納品時に提供される URL よりダウンロード頂けます。
 - ・ 詳しいインストール手順は、納品時にご案内の「インストールガイド」を参照してください。
 - ・ 通常ライセンスと異なり、Free Student License の場合は、ライセンス管理ツール Geospatial Licensing のインストールが不要です。


- ② 使用する Activation ID をお手元に準備してください。

Free Student License の Activation ID は、“NL”で始まる 42 桁（ハイフン含む）の ID です（例：NL_aa11-bbbb-cccc-1234-a1a1-11aa-4321-1a1a）。


■ Free Student License のアクティベーション手順

- ③ ERDAS IMAGINE を起動するため、『Windows スタート > ERDAS IMAGINE 2022 > ERDAS IMAGINE 2022 をクリック』します。


「Welcome to the Hexagon Geospatial licensing wizard.」ダイアログが開きます。



- ④ Activation ID を指定するため、『Node Locked Activation ID のラジオボタンを選択』します。
- ⑤ 入力ボックスに『Activation ID を入力』します。
- ⑥ 『次へをクリック』します。



- ⑦ ライセンス認証が完了したら、『完了をクリック』します。ERDAS IMAGINE が起動します。



以上